

# Serveur Samba

---

## 1 Définition


Cette partie d'OBM permet de gérer un domaine Windows via un PDC (Primary Domain Controller) Samba donnant un accès à l'annuaire LDAP d'OBM en vue d'une authentification centralisée.

## 2 Accéder au module Serveur Samba

- 1 Rendez vous dans la section **Administration**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Administration**, un menu déroulant apparaît.
- 3 Cliquez sur le menu **Serveur Samba**.
- 4 Vous accédez au module **Serveur Samba** par le formulaire de consultation des paramètres du serveur.


## 3 Modifier les paramètres du serveur Samba

- 1 Accédez au module **Serveur Samba**.



Samba	
<i>Domaine géré</i>	TEST-DOMAIN
<i>SID</i>	S-1-5-21-735385164-1086204177-245137893
<i>Nom PDC</i>	PDCTEST
<i>Répertoire des profils</i>	\\PDCTEST%\u\profiles
Valeurs par défaut	
<i>Répertoire Home</i>	\\PDCTEST%\u
<i>Lecteur Home</i>	P:

- 2 Cliquez sur l'action **Modifier** de la barre d'actions du formulaire de consultation (1).
- 3 Le formulaire de modification s'affiche.



Valeurs par défaut	
<i>Répertoire Home</i>	<input type="text" value="\\PDCTEST%\u"/>
<i>Lecteur Home</i>	<input type="text" value="P"/>
<b>Valider les modifications</b>	

- 4 Modifiez la valeur des champs souhaités.
- 5 Cliquez sur **Valider les modifications** (2).
- 6 Le formulaire de consultation s'affiche.

Mise à jour réussie

3

**Samba**

<i>Domaine géré</i>	TEST-DOMAIN
<i>SID</i>	S-1-5-21-735385164-1086204177-245137893
<i>Nom PDC</i>	PDCTEST
<i>Répertoire des profils</i>	\\PDCTEST%\%u\profiles

**Valeurs par défaut**

<i>Répertoire Home</i>	\\PDCTEST%\%u
<i>Lecteur Home</i>	P:

- 7 Un message vous indique que les modifications ont été effectuées (3).