

La gestion des serveurs de mail

1 Définition d'un serveur de mail

Un serveur de messagerie électronique est une machine sur laquelle est installé un logiciel serveur de courrier électronique.

Il a pour vocation de transférer les messages électroniques d'un serveur à un autre.

Un utilisateur n'est jamais en contact direct avec ce serveur mais utilise soit un client de messagerie, soit un webmail, qui se chargent de contacter le serveur pour envoyer ou recevoir les messages.

La plupart des serveurs de messagerie possèdent ces deux fonctions (envoi/réception), mais elles sont indépendantes et peuvent être réparties physiquement en utilisant plusieurs serveurs.

2 Accéder au module Serveurs de mail


PRÉCISIONS

Pour accéder au module de **Serveurs de mail**, vous devez avoir un profil administrateur dans l'application OBM.

- 1 Rendez vous dans la section **Administration** (1).



- 2 Cliquez sur l'onglet **Administration** (1), un menu déroulant apparaît.



- 3 Cliquez sur le menu **Serveurs de mail** (2).
- 4 Vous accéder au module de **Serveurs de mail** par le formulaire de recherche.

Nom	Adresse IP	IMAP	SMTP in	SMTP out	Chercher
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3 Créer un serveur de mail


PRÉCISION

Pour créer un serveur de mail, vous devez avoir un profil administrateur dans l'application OBM.

- 1 Accédez au module **Serveurs de mail**.
- 2 Cliquez sur **Nouveau** dans la barre d'actions (1).



- 3 Vous accédez directement au formulaire de création d'un serveur de mail.




- 4 Cochez les cases pour les fonctionnalités à activer sur le serveur à créer (2).

NOTE


IMAP : correspond à un serveur IMAP classique

SMTP in : correspond à un serveur SMTP relayant les mails vers l'intérieur du domaine

SMTP out : correspond à un serveur SMTP relayant les mails vers l'extérieur du domaine

- 5 Choisissez l'**Hôte** au moyen du bouton  (3).
- 6 Une fenêtre contextuelle s'ouvre vous permettant de choisir l'hôte.
- 7 Cliquez sur le bouton **Créer** (4) pour valider la création.
- 8 Un formulaire de consultation du serveur de mail créé s'affiche.

PRÉCISION

Les hôtes disponibles via le bouton  (3) sont les hôtes créés dans le domaine auquel vous appartenez. Si un hôte a été créé dans un domaine différent du vôtre, il n'est pas visible dans cette liste.

AFFICHAGE DU POST-IT

Cliquez sur le post-it pour que le système prenne en compte la création du serveur de mail.



4 Consulter un serveur de mail

- 1 Accédez au module **Serveurs de mail**.
- 2 Recherchez le serveur de mail à consulter, via le formulaire de recherche.

Nom Adresse IP
 IMAP SMTP in SMTP out
Chercher ¹

- 3 Cliquez sur le bouton **Chercher** (1).
- 4 Le résultat de la recherche s'affiche.

3 serveurs de messagerie trouvés.

Nom Adresse IP
 IMAP SMTP in SMTP out
Chercher ²

Hôte	Adresse IP	IMAP	SMTP in	SMTP out
hote1 ³	192.162.0.1	X	X	X
hote2	192.162.0.2	X	X	X
hote3	192.162.0.3	X	X	X

Exporter Tout exporter Entrées # 3 | Pages de résultat : (1) 1

- 5 Un message vous indique le nombre de serveurs de mail trouvés (2).
- 6 Cliquez sur le serveur de mail à consulter (3).
- 7 Le formulaire de consultation s'affiche. Il vous permet de savoir quel hôte a été défini comme serveur de mail.

Serveur de mail

Hôte **hote1**
Adresse IP **192.162.0.1**
IMAP **Oui**
SMTP in **Oui**
SMTP out **Oui**

5 Modifier un serveur de mail

PRÉCISION


Vous ne pouvez modifier un serveur de mail que **si et seulement si** celui-ci fait partie de votre domaine.

- 1 Accédez au module **Serveurs de mail**.
- 2 Recherchez le serveur de mail à modifier, via le formulaire de recherche.

- 3 Cliquez sur le bouton **Chercher** (1).
- 4 Le résultat de la recherche s'affiche.


Hôte	Adresse IP	IMAP	SMTP in	SMTP out
hote1	192.162.0.1	X	X	X
hote2	192.162.0.2	X	X	X
hote3	192.162.0.3	X	X	X

- 5 Un message vous indique le nombre de serveurs de mail trouvés (2).
- 6 Cliquez sur le serveur de mail à modifier (3).
- 7 Le formulaire de consultation du serveur de mail s'affiche.



8 Cliquez sur l'action **Modifier** dans la barre d'actions (4).

9 Le formulaire de modification s'affiche.



10 Modifiez les fonctions du serveur au moyen des cases à cocher (4).

11 Cliquez sur le bouton **Modifier la configuration** (5) pour valider les modifications.

AFFICHAGE DU POST-IT

Cliquez sur le post-it pour que le système prenne en compte la modification du serveur de mail.



6 Supprimer un serveur de mail

PRÉCISION

Vous ne pouvez supprimer un serveur de mail que **si et seulement si** celui-ci fait partie de votre domaine.

- 1 Accédez au module **Serveurs de mail**.
- 2 Recherchez le serveur de mail à supprimer, via le formulaire de recherche.

Formularie de recherche des serveurs de mail. Le bouton "Chercher" est entouré d'un rectangle orange et marqué avec un "1" dans un cercle orange.


- 3 Cliquez sur le bouton **Chercher** (1).
- 4 Le résultat de la recherche s'affiche.

3 serveurs de messagerie trouvés. Le message est entouré d'un rectangle orange et marqué avec un "2" dans un cercle orange.


Hôte	Adresse IP	IMAP	SMTP in	SMTP out
hote1	192.162.0.1	X	X	X
hote2	192.162.0.2	X	X	X
hote3	192.162.0.3	X	X	X

Le bouton "Chercher" est entouré d'un rectangle orange et marqué avec un "2" dans un cercle orange.

- 5 Un message vous indique le nombre de serveurs de mail trouvés (2).
- 6 Cliquez sur le serveur de mail à supprimer (3).
- 7 Le formulaire de consultation du serveur de mail s'affiche.
- 8 Dans la barre d'actions, cliquez sur l'action **Supprimer** (4).



- 9 Un message vous indique si la suppression du serveur de mail est possible (5).



LE SERVEUR DE MAIL PEUT ÊTRE SUPPRIMÉ

- 10 Cliquez sur le bouton **Supprimer** (6) pour valider la suppression.

AFFICHAGE DU POST-IT

Cliquez sur le post-it pour que le système prenne en compte la suppression du serveur de mail.



PRÉCISIONS

Vous ne pouvez que supprimer un serveur de mail de votre domaine.

Un serveur de mail ne peut pas être supprimé dans le cas suivant :

- le serveur de mail est lié à au moins un utilisateur.

LE SERVEUR DE MAIL NE PEUT PAS ÊTRE SUPPRIMÉ

- 11 Un message vous indique que le serveur de mail ne peut pas être supprimé (5).

Ce serveur domaine est lié à au moins un utilisateur et ne peut donc pas être supprimé

5